

単品登録

単品管理する商品の情報を登録します。商品をあらかじめ登録してください。

Point

- ・伝票入力時、単品管理する商品は単品管理番号の指定が必須です。単品管理する商品は商品登録の後、必ず単品登録をおこなってください。
- ・単品登録を行うと、在庫登録日で数量1の在庫が登録されます。
- ・棚卸評価法に「在庫金額」を指定している商品では、単品登録画面の在庫金額が在庫一覧表では集計されます。

1) 単品マスタの項目説明

項目名称	説明	桁数	必須
管理番号	1～20桁までで指定します。	半角英数カナ20桁 全角文字10桁	○
在庫登録日	「運用設定」→「在庫開始日」以降の日付を指定してください。 指定された日付で単品の在庫が1増加します。 空白または運用設定の在庫開始日より過去日付を指定された場合、運用設定の在庫開始日が設定されます	yyyyMMdd形式	
初期倉庫	初期在庫を登録する倉庫を指定します。	(選択)	○
取得日 除却日	商品の取得日、除却日を指定します。 車両の場合は、貸渡実績報告書での車両数の算出に利用されます Point <ul style="list-style-type: none"> ・ 除却日を登録すると、入力画面の単品管理番号入力欄のリストに表示されなくなります。 ・ 除却日を登録すると、除却日で在庫が1マイナスされます。 ・ 返却残がある場合、除却日を登録できません。 ・ 除却日時点で総在庫数が1ではない場合、除却日を登録できません。 ・ 除却日時点で在庫数が1の倉庫がない場合、除却日を登録できません。 	yyyyMMdd形式	
取得価格 耐用年数	商品の取得価格、耐用年数を指定します。 システムで使用される箇所はありません。	数値	○

項目名称	説明	桁数	必須
所属事業所	商品マスタ「機材タイプ」が「車両」のみ表示されます。 貸渡実績報告書での各事業所別車両数の算出に利用されます。	(選択)	
車種 軽自動車	商品マスタ「機材タイプ」が「車両」のみ表示されます。 貸渡実績報告書での車両数の算出に利用され	(選択)	
ナンバープレート 車名	商品マスタ「機材タイプ」が「車両」のみ表示されます。 自動車貸渡入力から出力される、自動車貸渡証に印字されます。	半角英数カナ20桁 全角文字10桁	
車色	商品マスタ「機材タイプ」が「車両」のみ表示されます。 自動車貸渡入力から出力される、自動車貸渡証に印字されます。	半角英数カナ10桁 全角文字5桁	
メーカー 型式 シリアルNo 販売店	必要に応じて入力してください。この画面以外で表示される 個所はありません。	半角英数カナ20桁 全角文字10桁	
コメント	備考などを入力します。	半角英数カナ500桁 全角文字250桁	
現在倉庫	表示のみ。入力できません。 現在その単品がある倉庫が表示されます。 在庫がない場合、“在庫開始前”、“貸出中”、“修理中”、 “除却済み”、“在庫なし”のいずれかが表示されます。	-	