

貸渡実績報告書

受注入力、返却入力の内容から貸渡実績報告書と、事業所別車種別配置車両一覧表をエクセル出力します。

貸渡実績報告書

貸渡実績報告書

出力条件

期間 2020 期間 2020/04/01 ~ 2021/03/31

出力 貸渡実績報告書
 事業所別車種別配置車両一覧表

F5 F6 F7 F8 F9 F10 エクセル F11 終了 F12

1. 出力画面項目説明

①期間

システム日付(本日)を含む決算期の前年が初期表示されます。
手入力でも変更も可能です。

②出力

・出力する帳票をチェックで選択します。

貸渡実績報告書・・・ 全社合計した実績報告書です。

事業所別車種別配置車両一覧表・・・ 貸渡実績報告書の車両数を事業所別に集計した実績報告書です。
事業所は単品管理マスタの所属事業所となります。

2. レイアウト説明

① 貸渡実績報告書

陸運支局名…システムからは出力しません。提出する支局をエクセルの画面より入力してください。

事務所数…事業所マスタの事業所数が印字されます。

区分…固定です。単品登録の車種、軽自動車と連動しています。

車両数…商品マスタの機材タイプが車両の単品マスタの登録データです。

単品マスタ取得日 ≤ 年度末(3/31) かつ

(単品マスタ除却日 = ”” または 単品マスタ除却日 > 年度末(3/31))

の条件で出力します。

軽自動車数は全体に含まれます。

軽ではない乗用車が80台、軽乗用車が20台の場合は、乗用車100台、(うち軽自動車)20台となります。

延貸渡回数…期間FROM ≤ 受注入力の配達日 ≤ 期間TO

の期間内に出荷したデータを集計しています。

延貸渡日車数…配達日から返却日までの日数の合計です。

期間FROM ≤ 返却入力の返却日 ≤ 期間TO の期間内に返却されたデータを集計しています。

延走行キロ…出庫距離と入庫時距離の差の合計です。

期間FROM ≤ 返却入力の返却日 ≤ 期間TO の期間内に返却されたデータを集計しています。

総貸渡料金…期間FROM ≤ 返却入力の返却日 ≤ 期間TO の期間内に返却されたデータの

レンタル金額を集計しています。

運輸支局名	事務所数	区分	車両数	延貸渡回数	延貸渡日車数	延走行キロ	総貸渡料金
		乗用車	29	29	14,287	0	7,863,155
		(うち軽自動車)	1	0	0	0	0
		トラック	2	0	0	0	0
		(うち軽自動車)	0	0	0	0	0
		特殊用途車	2	0	0	0	0
		(うち軽自動車)	0	0	0	0	0
		二輪車					
		(うち軽自動車)					
		合計	44	29	14,287	0	7,863,155

事業所名、住所、代表者氏名、電話番号はエクセル画面で入力してください。

運輸支局はエクセル画面で入力してください。

② 事業所別車種別配置車両一覧表

貸渡実績報告書の車両数を、単品マスタの所属事業所ごとに4つの期間で集計したのになります。

事務所名	所在地	6月30日現在				9月30日現在				12月31日現在				3月31日現在				
		乗用	貨物	特種	バス二輪	合計	乗用	貨物	特種	バス二輪	合計	乗用	貨物	特種	バス二輪	合計		
本社	〒001-0001 天城市北 区茶屋町1-1-2 TEL:06-1111-2222	8	2	2		12	8	2	2	12	8	2	2	12	8	2	2	12
福岡営業所	〒357-6900 福岡市博 多区中津1-2 TEL: 092-929-9999 FAX: 092-929-3333 FAX	1				1				1				1				1
京都営業所	〒780-2222 京都市中 京区宮前3-4 TEL: 06-922-3333 FAX																	
兵庫営業所																		
仙台営業所	〒001-0001 天城市北 区茶屋町1-1-2 TEL:06-1111-2222	1				1				1				1				1
本社サポート部						1				1				1				1
仙台サポート部																		
テスト																		
事務所数	8	合計数	38	3	3	44	38	3	3	44	38	3	3	44	38	3	3	44

運輸支局はエクセル画面で入力してください。